MANUALE UTENTE UFFICIALE

# VEGAS KARAOKE PLAYER

## Versione 1.7.1 Professional

*Player principale di Vegas Karaoke 1.7.1*

### Guida completa all'uso, alla configurazione e alle funzioni live

Edizione giugno 2026

Copyright Bevilacqua Massimiliano. Tutti i diritti riservati.

# Come usare questo manuale

Questo manuale descrive le funzioni disponibili in Vegas Karaoke Player 1.7.1 Professional. Le schermate possono variare leggermente in base alla risoluzione, al tema scelto e ai dispositivi audio installati.

**Consiglio** Per iniziare rapidamente leggere i capitoli 2, 3, 5 e 7. Le sezioni Hardware, Crea Karaoke e Multitraccia sono pensate per configurazioni più avanzate.

# Indice


- 1. Installazione, primo avvio e licenza
- 2. Avvio rapido
- 3. Player principale
- 4. Modalità MINI
- 5. Formati supportati e compatibilità
- 6. Finestre karaoke e visualizzazione testi
- 7. Explorer file e ricerca
- 8. Playlist e gestione della serata
- 9. Archivio database basi
- 10. Impostazioni Karaoke
- 11. Controlli Live
- 12. Hardware, ASIO, MIDI e microfono
- 13. Salvataggi e backup
- 14. Mixer, SoundFont e plugin
- 15. Crea Karaoke e sincronizzazione
- 16. Plugin YouTube
- 17. Jangle rapidi
- 18. Spartito e piano MIDI
- 19. Multitraccia Band
- 20. Pannello DJ online
- 21. Procedure consigliate per una serata
- 22. Risoluzione problemi
- 23. Riferimento rapido

# 1. Installazione, primo avvio e licenza

## 1.1 Installazione

1. Avviare l'installer Vegas Karaoke Player 1.7.1.
2. Confermare la cartella di installazione proposta.
3. Completare l'installazione e avviare il programma dal collegamento creato.
4. Al primo avvio attendere la schermata iniziale: vengono caricate impostazioni, playlist e ultimo archivio usato.

## 1.2 Attivazione




*Finestra Licenza. Nell'immagine del manuale i dati reali sono oscurati.*

5. Aprire LIC dal player principale.
6. Premere COPIA RICHIESTA e inviare il codice al fornitore autorizzato.
7. Incollare il codice ricevuto nel campo Codice attivazione.
8. Premere ATTIVA e riavviare il programma se richiesto.

**Privacy** Il codice richiesta è legato al computer. Non pubblicarlo e non inserirlo in schermate destinate al web.

**Nota tecnica** Il manuale spiega solo l'attivazione per l'utente. I meccanismi interni di protezione non sono documentati.

# 2. Avvio rapido

9. Aprire un file con il pulsante Apri file karaoke oppure cercarlo nell'Explorer.
10. Aprire una o più finestre karaoke con i pulsanti 1, 2 e 3.
11. Premere PLAY. Usare la barra di avanzamento per spostarsi nel brano.
12. Regolare la tonalità con - e + verificando il valore TON.
13. Preparare i brani successivi nella playlist e, se necessario, associare il nome del cantante.
14. Prima della serata provare uscita audio, microfono, monitor e testi.

**Flusso consigliato** Archivio o Explorer -> Playlist -> PLAY -> finestra Karaoke. In questo modo la selezione dei brani resta ordinata anche durante una serata lunga.

# 3. Player principale




*Player principale in visuale completa.*

Il player è il centro di controllo. Mostra file corrente, tempo trascorso e totale, BPM, tonalità rilevata, barra di avanzamento e spettro audio.

## 3.1 Controlli grandi

| Controllo | Funzione |
|---|---|
| PLAY | Avvia o riprende il brano caricato. |
| PAUSA | Sospende la riproduzione mantenendo la posizione. |
| STOP | Ferma il brano e riporta la riproduzione all'inizio. |
| Indietro | Torna indietro di 10 secondi. |
| Avanti | Avanza di 10 secondi. |
| Apri | Seleziona una base dal disco. |
| Playlist | Apre la gestione delle playlist. |
| Mixer | Apre mixer, SoundFont, equalizzatore e funzioni MIDI/plugin. |

## 3.2 Controlli rapidi

| Pulsante | Uso |
|---|---|
| Precedente / Successivo | Cambia brano nella playlist attiva. |
| Explorer | Ricerca e preascolto dei file presenti sui dischi. |
| Impostazioni | Karaoke, Live, Hardware e Salvataggio. |
| IA | Apre Crea Karaoke. |
| YT | Apre il plugin YouTube. |
| JG | Apre Jangle per effetti rapidi. |
| Nota musicale | Apre Spartito / Piano MIDI. |
| MT | Apre Multitraccia Band. |
| LIC | Apre licenza e attivazione. |
| Microfono | Riduzione della voce centrale, quando compatibile. |
| Globo | Pannello DJ online. |
| DB | Archivio database basi. |

## 3.3 Tonalità, monitor e blocco finestre

- Tonalità: i pulsanti - e + modificano i semitoni; TON 0 indica la tonalità originale.
- Monitor 1, 2 e 3: aprono tre finestre karaoke indipendenti, utili per cantante, pubblico e regia.
- Lucchetto: blocca posizione e dimensioni delle finestre operative. Il colore evidenzia lo stato attivo.
- MINI: passa al pannello compatto sempre in primo piano.

# 4. Modalità MINI




*Pannello MINI di Vegas Karaoke 1.7.1.*

La modalità MINI riduce il player a una barra orizzontale sempre in primo piano. È adatta quando servono spazio per playlist, archivio o altri programmi.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Play / Stop | Avvia o ferma il brano. |
| Tempo e KEY | Mostra posizione e tonalità rilevata. |
| TON - / + | Trasposizione con numero di semitoni visibile. |
| MIX | Apre il mixer. |
| PL | Apre la playlist attiva. |
| DB | Apre l'archivio basi. |
| Barra | Seek: trascinare per raggiungere un punto del brano. |
| 1 / 2 / 3 | Apre le finestre karaoke. |
| Lucchetto | Blocca o sblocca le finestre. |
| FULL | Ritorna alla visuale completa. |

# 5. Formati supportati e compatibilità

| Famiglia | Estensioni | Note |
|---|---|---|
| MIDI karaoke | MID, MIDI, KAR | Testi e tempi dipendono dai dati contenuti nel file; supporto trasposizione e SoundFont. |
| Audio | MP3, WAV, WMA | Per MP3 il testo può provenire da Lyrics3, SYLT, testo interno o file LRC affiancato. |
| CD+G | CDG + audio | Il file CDG deve essere associato a una traccia audio compatibile. |
| Video | MP4, M4V, MOV, AVI, WMV | Riproduzione video; la compatibilità dipende dai codec disponibili. |
| KaraFun | KFN, KNF | Supporto audio e testo interno migliorato; alcuni file proprietari possono avere differenze. |
| Vegas | VKMT | Progetto Multitraccia Band. |

**KFN / KNF** Il formato può contenere audio e testi in strutture differenti. Se un file non visualizza correttamente il testo, provare un'altra copia oppure verificare con l'anteprima prima della serata.

**File CDG** Conservare insieme il file .cdg e il relativo audio, preferibilmente con lo stesso nome base.

# 6. Finestre karaoke e visualizzazione testi




*Esempio di finestra Karaoke a quattro righe.*

Le finestre Karaoke mostrano il testo sincronizzato su sfondo nero o personalizzato. Il testo già cantato cambia colore, mentre le righe successive restano leggibili in anticipo.

- Usare 2 righe per una visualizzazione più grande e semplice.
- Usare 4 righe per anticipare maggiormente il testo durante il canto.
- La modalità Vegas dinamico gestisce l'avanzamento delle righe in modo progressivo.
- La modalità VanBasco uniforme mantiene quattro righe centrate con comportamento regolare.
- Logo e sfondo possono essere mostrati sempre o soltanto in standby.
- Il lucchetto evita spostamenti involontari durante la serata.

# 7. Explorer file e ricerca




*Explorer file con unità, cartelle, ricerca, filtri e lista risultati.*

## 7.1 Ricerca

La ricerca è tollerante: normalizza apostrofi e accenti, accetta parole parziali e ordina i risultati per somiglianza. Per esempio una ricerca incompleta può comunque trovare il titolo corretto.

15. Scegliere l'unità oppure espandere una cartella nell'albero a sinistra.
16. Scrivere una o più parole nel campo CERCA.
17. Premere CERCA. Usare PULISCI per azzerare la ricerca e REFRESH per rileggere la cartella.
18. Selezionare un risultato e usare il pulsante triangolare per il preascolto.

## 7.2 Filtri e colonne

- FILTRI abilita o esclude MP3, MID, MIDI, KAR, MP4, CDG, VKMT, audio, video e KFN/KNF.
- La colonna Testo indica il tipo di testo karaoke rilevato.
- La colonna MB aiuta a riconoscere rapidamente dimensione e possibili duplicati.

## 7.3 Comandi database

| Comando | Effetto |
|---|---|
| ADD SELECT | Aggiunge i file evidenziati alla playlist selezionata. |

| Comando | Effetto |
|---|---|
| DB SELECT | Aggiunge al database soltanto la riga evidenziata. |
| IMPORTA CARTELLA | Conta e importa la cartella aperta e le sottocartelle, dopo conferma. |
| LYRICS3 | Avvia gli strumenti disponibili per il testo Lyrics3 sui file MP3. |

# 8. Playlist e gestione della serata

Vegas Karaoke può gestire più playlist. Ogni finestra mostra il nome della playlist, il numero progressivo, il percorso del brano e una nota/cantante modificabile.

| Comando | Funzione |
|---|---|
| RINOMINA | Modifica il nome della playlist. |
| ADD FILES | Aggiunge uno o più file. |
| PLAY | Riproduce la riga selezionata. |
| REMOVE | Rimuove la riga dalla playlist, senza cancellare il file. |
| NEW PL | Crea una nuova playlist. |
| SALVA PL | Salva immediatamente la playlist. |

## 8.1 Trascinamento

- Trascinare file da Esplora risorse o dall'Explorer di Vegas dentro una playlist.
- Trascinare una base dall'Archivio DB direttamente nella playlist.
- Trascinare una riga dentro la stessa playlist per cambiarne l'ordine.
- Trascinare una riga su un'altra playlist per spostarla o copiarla secondo il contesto.
- Doppio clic su una riga per avviare il brano.

**Playlist attiva** La playlist attiva è quella usata dai comandi precedente/successivo e dalla funzione Prossima canzone.

# 9. Archivio database basi




*Archivio basi con filtri, catalogo cantanti e comandi di importazione.*

L'Archivio crea un catalogo delle basi senza spostare i file originali. Memorizza cantante, titolo, formato, produttore, affidabilità, stato e percorso.

## 9.1 Creare e trasportare un database

| Comando | Uso |
|---|---|
| NUOVO DATABASE | Crea un archivio .vkdb vuoto. |
| APRI DATABASE | Apre un archivio esistente. |
| IMPORTA DATABASE | Copia sul PC un archivio Vegas esportato. |
| ESPORTA DATABASE | Crea una copia completa e trasportabile dell'archivio. |
| ELIMINA DATABASE | Elimina solo il file .vkdb, mai le basi originali. |
| RITROVA FILE | Ricollega basi spostate o presenti con una lettera disco diversa. |

## 9.2 Importazione

- AGGIUNGI FILE importa solo i file scelti.
- IMPORTA CARTELLA INTERA importa cartella e sottocartelle dopo conferma.
- Crea automaticamente i nomi cantanti abilita l'analisi di metadati, nome file e cartelle.

- Cartella importata = già OK assegna lo stato OK ai file che l'utente considera già verificati.
- Durante importazione e rianalisi una barra mostra l'avanzamento.

## 9.3 Riconoscimento cantante

Il riconoscimento è prudente. Usa metadati, nomi di file e cartelle, catalogo ufficiale e alias. Quando le informazioni non sono sufficienti assegna SCONOSCIUTO invece di inventare un cantante.

- AGGIUNGI CANTANTE inserisce manualmente un nome ufficiale nel catalogo.
- UNISCI ALIAS riunisce varianti equivalenti, per esempio AC DC e AC-DC.
- Con il tasto destro su un cantante è possibile gestire il relativo alias.
- I nomi sono normalizzati in maiuscolo; i duetti usano & quando riconosciuti.

## 9.4 Filtri e manutenzione

- Filtrare per formato, produttore, stato e affidabilità.
- Cercare per cantante, titolo o percorso.
- RIANALIZZA aggiorna le basi non segnate OK e chiede conferma.
- BASE OK marca una base già controllata.
- SALVA MODIFICHE registra correzioni manuali a cantante e titolo.
- Apri percorso file, disponibile col tasto destro, mostra la base in Esplora file.

# 10. Impostazioni Karaoke




*Scheda Karaoke delle Impostazioni.*

| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Font e Grandezza | Scelta del carattere e dimensione del testo. |
| Righe | 2 o 4 righe; modalità Vegas dinamico o VanBasco uniforme. |
| Colori | Testo, cantato, prossima riga e sfondo. |
| Logo | Immagine, posizione e dimensione. |
| Sfondo immagine/GIF | Sempre visibile oppure solo in standby. |
| Testo extra | Messaggio sovrapposto, anche scorrevole, con posizione e colore. |
| Senza testo | Messaggio mostrato quando non è disponibile un testo karaoke. |

| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Indicatore canto | Stanghetta, freccia o sola colorazione. |
| Fullscreen | Porta la finestra karaoke a schermo intero. |
| Tema player | Classic White, Dark o Pink. |
| Playlist esclusiva | Associa una playlist cantante a un monitor karaoke. |

**Applicazione** Premere APPLICA dopo ogni modifica. Provare sempre font, colori e logo sulla risoluzione effettivamente usata.

# 11. Controlli Live




*Scheda Live con tasto rapido e pedale MIDI.*

- Tasto rapido prossima canzone: Disattivato, F9, F10, F11, F12 o PageDown.
- La prossima canzone usa la playlist cantante se configurata; altrimenti usa la playlist attiva.
- Un pedale o controllo MIDI può inviare Note On o Control Change per passare al brano successivo.
- Scegliere l'ingresso MIDI corretto prima di abilitare il pedale.

**Prova prima del live** Verificare che il tasto o pedale non sia intercettato da un altro programma e che il passaggio avvenga sulla playlist prevista.

# 12. Hardware, ASIO, MIDI e microfono




*Scheda Hardware: audio, microfono live e routing ASIO.*

## 12.1 Scheda audio

| Voce | Indicazioni |
|---|---|

| Voce | Indicazioni |
|---|---|
| Driver audio | WASAPI per semplicità; ASIO per bassa latenza e routing professionale. |
| Motore MIDI | Porta Windows, MIDI Mapper oppure SoundFont/BASSMIDI. |
| Scheda ASIO | Selezionare il driver corretto e usare RILEVA ASIO. |
| Uscita principale | Uscita per la base e il mix principale. |
| Uscita preascolto | Uscita separata per cuffie o regia. |
| Ingresso microfono | Dispositivo usato dalla catena microfono live. |
| Buffer | Valori bassi riducono la latenza ma richiedono maggiore stabilità. |
| Frequenza | 44100 Hz è una scelta compatibile; usare la frequenza nativa della scheda quando necessario. |

## 12.2 Microfono live

- Attivo abilita il microfono; Mute lo silenzia; Effetti ON abilita la catena software.
- Direct monitoring usa il mixer della scheda e offre la latenza minima.
- Vegas effetti software permette preset, riverbero, correzione e plugin VST, ma può aggiungere latenza.
- TEST VOCE verifica rapidamente la catena.
- Preset disponibili: Pulita, Live leggero, Riverbero sala, Pop brillante e Correzione intonazione.

## 12.3 Routing ASIO

La matrice assegna Base musicale, Preascolto, Microfoni, Click e Melodia MIDI alle uscite fisiche Out 1-8. RESET ROUTING ripristina una configurazione standard.

**Attenzione** Con ASIO evitare di assegnare la stessa sorgente a uscite non desiderate. Iniziare con volume basso e usare TEST USCITA.

# 13. Salvataggi e backup




*Scheda Salvataggio.*

| Comando | Risultato |
|---|---|
| SALVA ORA | Salva impostazioni e playlist correnti. |
| CREA BACKUP DATATO | Crea una copia con data nella cartella backup. |
| CARICA ULTIMO SALVATAGGIO | Ripristina l'ultimo salvataggio disponibile. |
| APRI CARTELLA SALVATAGGI | Apre la cartella per copia o verifica. |
| INFORMAZIONI / ABOUT | Mostra versione e informazioni del programma. |

La casella Conferma doppio click in Explorer aggiunge una richiesta di conferma prima di riprodurre o aggiungere una base con doppio clic.

**Backup consigliato** Prima di aggiornare il programma o trasferire la configurazione, creare un backup datato e una esportazione del database.

# 14. Mixer, SoundFont e plugin

Il Mixer controlla la resa dei file MIDI e le regolazioni del brano. Può caricare banchi SF2/SF3, attivare il SoundFont selezionato, salvare un mix per canzone e ripristinarlo.

- SF2: carica un banco suoni SF2 o SF3.
- Attiva banco: usa il SoundFont selezionato per la riproduzione MIDI.
- Salva mix canzone: memorizza regolazioni personalizzate.
- Ripristina mix: ritorna ai valori originali della canzone.
- Equalizzatore: regola la risposta e usa RESET EQ per azzerare.
- Ingresso MIDI: permette di suonare un dispositivo esterno con buffer selezionabile.
- Tonalità: controllabile anche dal mixer.

**SoundFont** Vegas Karaoke non include necessariamente un banco base. Per il motore SoundFont/BASSMIDI caricare un file SF2/SF3 autorizzato.

# 15. Crea Karaoke e sincronizzazione




*Finestra Crea Karaoke.*

## 15.1 Metodi

| Metodo | Quando usarlo |
|---|---|
| Riduzione voce veloce | Creazione rapida stereo senza strumenti IA. |
| Separazione IA | Separazione voce/base e trascrizione automatica, quando gli strumenti esterni sono installati. |
| Solo LRC | Crea una bozza di testo sincronizzato da completare manualmente. |

## 15.2 Procedura

19. Premere SCEGLI FILE e indicare il brano sorgente.
20. Scegliere CARTELLA OUT e, se disponibile, un file TESTO.
21. Premere CONTROLLA IA per verificare gli strumenti esterni.
22. Selezionare metodo, preset, dispositivo e qualità.

23. Per LRCLIB indicare titolo e artista esatti quando il riconoscimento automatico non basta.
24. Scegliere uscite MP3 con testo interno, MP4 karaoke o MIDI sperimentale.
25. Configurare righe, grandezza, colori, logo ed eventuali cori.
26. Premere GENERA IA, CREA MANUALE oppure CREA LRC.
27. Usare SINCRONIZZA per correggere i tempi.

**Strumenti esterni** La generazione avanzata può richiedere ffmpeg, un separatore voce/base e un motore di trascrizione. Il pulsante CONTROLLA IA indica ciò che è disponibile.

# 16. Plugin YouTube




*Plugin YouTube con ricerca, anteprima, download e invio a Vegas.*

| Elemento | Funzione |
|---|---|
| Output / Cartella | Destinazione dei contenuti scaricati. |
| Formato | Scelta del formato di uscita disponibile. |
| Filtro | Limita i risultati, per esempio solo karaoke. |
| Tema | Aspetto dell'interfaccia plugin. |
| Max | Numero massimo di risultati. |
| Apri web | Apre la pagina selezionata nel browser. |
| Scarica | Scarica il contenuto selezionato. |
| PLAY IN VEGAS | Invia il contenuto compatibile al player. |
| Aggiungi playlist | Inserisce il file scaricato nella playlist attiva. |

**Uso responsabile** Scaricare soltanto contenuti propri, autorizzati o con licenza compatibile. Rispettare diritti d'autore e condizioni del servizio.

# 17. Jangle rapidi




*Jangle: effetti audio/video pronti all'uso.*

- AGGIUNGI inserisce un file audio o video come effetto rapido.
- CARTELLA apre la posizione dei jangle.
- PLAY riproduce l'effetto in modo normale.
- KARAOKE invia il contenuto alla visualizzazione karaoke quando compatibile.
- STOP ferma l'effetto.
- ELIMINA rimuove il preset selezionato.

Esempi utili: applausi, stacchi, bagno/pausa, espulsione, marcia funebre, sigle e messaggi video.

# 18. Spartito e piano MIDI




*Spartito / Piano con nota corrente, prossime note e tastiera virtuale.*

Questa finestra legge le note del MIDI corrente. Mostra la nota da suonare ora, le prossime note e una tastiera virtuale con evidenziazione.

- Caricare un file MID, MIDI o KAR contenente note musicali.
- Scegliere lo strumento o lasciare Auto.
- I tasti evidenziati indicano le note attuali.
- La sezione PROSSIME aiuta ad anticipare l'esecuzione.
- La funzione è pensata come supporto visivo, non sostituisce uno spartito editoriale completo.

# 19. Multitraccia Band




*Multitraccia Band per tracce separate, testi e routing.*

## 19.1 Progetto e tracce

| Comando | Funzione |
|---|---|
| CARTELLA | Ogni file audio della cartella diventa un canale. |
| ADD TRACK | Aggiunge una o più tracce. |
| APRI VKMT | Apre un progetto Vegas multitraccia. |
| SALVA | Salva tracce, testi, tempi, mix e routing. |
| RESET | Ripristina volumi, mute e solo. |
| ASIO/MIX | Prepara routing multicanale BASSmix/BASSASIO. |

## 19.2 Testo e sincronizzazione

- TESTO importa TXT, LRC o SRT.
- INCOLLA prepara il testo presente negli appunti.
- SYNC MAN consente di marcare manualmente i punti durante l'ascolto.
- DA MIDI importa testo e tempi da un MIDI/KAR della stessa canzone.
- AUTO SYNC prova a sincronizzare tramite IA o traccia Guida/Melodia.
- ANTEPRIMA aggiorna la riga corrente in base alla posizione.
- CREA MP3 esporta audio karaoke con LRC affiancato e metadati.

- CREA MP4 esporta un video karaoke.

## 19.3 Canali

Ogni canale può avere ruolo, volume, MUTE, SOLO, panorama e uscita. I ruoli suggeriti comprendono Base, Batteria, Basso, Piano, Chitarra, Cori, Click, Guida e Mix pronto.

# 20. Pannello DJ online




*Pannello DJ online integrato.*

Il pannello integra il sito configurato per prenotazioni e gestione della serata. I pulsanti INDIETRO, AVANTI, HOME e AGGIORNA controllano la navigazione; BROWSER apre la pagina nel browser esterno.

- Accedere con l'account DJ autorizzato.
- Non memorizzare la password su computer condivisi.
- Verificare la connessione internet prima dell'evento.
- Il pannello online è indipendente dalla riproduzione locale: una perdita di rete non deve interrompere il brano in corso.

# 21. Procedure consigliate per una serata

## 21.1 Prima dell'evento

28. Collegare scheda audio, monitor, microfono e controllo MIDI.
29. Aprire Vegas Karaoke e verificare che la licenza risulti valida.
30. Caricare il database e controllare eventuali file mancanti.
31. Provare una base MIDI, una MP3 con testo, una CDG e un video rappresentativo.
32. Verificare finestre Karaoke 1-3, logo, colori e fullscreen.
33. Provare uscita principale, preascolto, microfono e routing ASIO.
34. Preparare playlist principale, richieste e jangle.
35. Creare un backup datato.

## 21.2 Durante l'evento

- Tenere il player in MINI quando serve spazio.
- Usare il lucchetto per evitare spostamenti accidentali.
- Preascoltare basi dubbie prima di mandarle in sala.
- Aggiungere il nome cantante nella nota playlist.
- Usare F9 o il pedale solo dopo aver verificato la playlist attiva.
- Non rianalizzare grandi archivi durante una riproduzione importante.

## 21.3 Fine serata

36. Salvare playlist e impostazioni.
37. Creare un backup datato se sono state fatte modifiche importanti.
38. Chiudere correttamente il programma.
39. Copiare database e backup su un supporto separato con regolarità.

# 22. Risoluzione problemi

| Problema | Controlli consigliati |
|---|---|
| Nessun audio | Verificare uscita principale, volume Windows, driver e TEST USCITA. |
| Audio a scatti | Aumentare buffer; con ASIO verificare frequenza e driver. |
| MIDI senza suono | Selezionare motore MIDI o caricare/attivare un SoundFont. |
| Testo MP3 assente | Controllare Lyrics3/SYLT/testo interno o file .lrc con lo stesso nome. |
| CDG senza grafica | Verificare file .cdg e audio associato nella stessa cartella. |
| KFN parziale | Provare altra copia; il contenitore può usare strutture proprietarie differenti. |
| Ricerca trova poco | Usare meno parole, frammenti del titolo o il nome dell'artista. |
| Database mostra SCONOSCIUTO | Correggere manualmente o aggiungere cantante/alias ufficiale. |
| File spostati | Usare RITROVA FILE e indicare la nuova cartella o unità. |
| Plugin YouTube non parte | Verificare componenti del plugin e versione yt-dlp inclusa. |
| Microfono in ritardo | Usare direct monitoring o ridurre buffer con configurazione stabile. |
| Finestra sotto altre | Usare MINI sempre in primo piano e verificare il lucchetto. |

**Regola pratica** Se un problema riguarda un solo file, provare un secondo file dello stesso formato. Se riguarda tutti i file, controllare impostazioni e dispositivi.

# 23. Riferimento rapido

| Azione | Percorso rapido |
|---|---|
| Aprire una base | Player > Apri oppure Explorer > doppio clic |
| Cercare una base | Explorer > CERCA oppure Archivio > CERCA |
| Preascoltare | Explorer > triangolo oppure Archivio > ANTEPRIMA |
| Aggiungere alla playlist | ADD SELECT, trascinamento o Archivio > AGGIUNGI ALLA PLAYLIST |
| Cambiare tonalità | Player - / +, valore TON |
| Aprire monitor | Pulsanti 1, 2, 3 |
| Bloccare finestre | Lucchetto |
| Player compatto | MINI; tornare con FULL |
| Salvare tutto | Impostazioni > Salvataggio > SALVA ORA |
| Backup | Impostazioni > Salvataggio > CREA BACKUP DATATO |
| Database trasportabile | Archivio > ESPORTA DATABASE |
| Ricollegare file | Archivio > RITROVA FILE |
| Prossima canzone | Tasto configurato, predefinito F9, o pedale MIDI |

## Cartelle importanti

Le cartelle effettive sono mostrate nella scheda Salvataggio. In genere le impostazioni risiedono nel profilo utente e i backup nella cartella Documenti\Vegas Karaoke\Salvataggi.

## Glossario essenziale

| Termine | Significato |
|---|---|
| ASIO | Driver audio professionale a bassa latenza. |
| Buffer | Quantità di audio preparata in anticipo; più basso significa meno latenza ma maggiore carico. |
| LRC | File di testo con tempi sincronizzati. |
| Lyrics3 / SYLT | Formati di testo karaoke incorporati o associati a MP3. |
| SoundFont | Banco strumenti SF2/SF3 per la riproduzione MIDI. |
| Alias | Variante di un nome cantante collegata al nome ufficiale. |
| VKMT | Progetto multitraccia di Vegas Karaoke. |
| Seek | Spostamento manuale nella posizione del brano. |

## Assistenza e aggiornamenti

Quando si richiede assistenza, indicare sempre versione del programma, formato del file, tipo di scheda audio e una descrizione precisa del comportamento osservato.

- Verificare la versione nella barra del titolo o nella finestra INFORMAZIONI / ABOUT.
- Conservare una copia del file che presenta il problema, senza rinominarlo.
- Per problemi audio annotare driver, frequenza, buffer e uscita selezionata.
- Per problemi database creare prima una esportazione o una copia di sicurezza.
- Installare aggiornamenti ufficiali senza cancellare manualmente le cartelle di salvataggio.

**Versione documentata** Vegas Karaoke Player 1.7.1 Professional, pubblicata il 14 giugno 2026.

# VEGAS KARAOKE PLAYER

### Manuale utente ufficiale 1.7.1

Copyright Bevilacqua Massimiliano. Tutti i diritti riservati.

# Appendice - Jangle Pad Wall

Aggiornamento funzioni Jangle introdotte nella versione 1.7.4

## A cosa serve

Jangle Pad Wall permette di gestire effetti audio, testi animati, GIF/video e slideshow fotografici durante una serata karaoke o DJ. La finestra e' pensata per essere rapida in live: in modalita completa si preparano i pad, in modalita mini si usano velocemente mentre si lavora con il player.

## Funzioni principali

- Pad colorati e riconoscibili a colpo d'occhio.
- Set multipli per preparare gruppi diversi di effetti.
- Modalita FULL per modifica completa e modalita MINI per uso live compatto.
- Ripristino del set default LIVE BASE con il pulsante DEFAULT.
- Creazione di pad audio, audio + GIF/video, testo animato e foto/slideshow.
- Anteprima integrata e comando per mandare il contenuto alla finestra karaoke.
- Salvataggio automatico dei set e dei pad creati dall'utente.

# Modalita FULL




*Schermata completa Jangle: gestione set, pad, anteprima e modifica dettagli.*

## Barra superiore

- Menu set: sceglie il set Jangle attivo, per esempio LIVE BASE.
- + SET: crea un nuovo set personalizzato.
- RINOMINA: cambia nome al set selezionato.
- ELIMINA: elimina il set selezionato dopo conferma.
- DEFAULT: ripristina o ricrea il set LIVE BASE originale.
- + PAD: aggiunge un nuovo pad.
- CARTELLA: apre la cartella Jangle per gestire file e preset.
- MINI: passa alla visuale compatta per il live.
- STOP TUTTO: ferma immediatamente tutti gli effetti Jangle.

## Area pad

- Ogni rettangolo colorato e' un pad pronto all'uso.
- Click sul pad: avvia subito l'effetto audio o visuale.
- Selezionando un pad compaiono le opzioni nel pannello di destra.
- I pad default inclusi sono Applausi, Ambulanza, Evil, Gabinetto, Pistola, Tanti auguri e Tempesta.

# Modalita MINI




*Modalita compatta per il live: pochi comandi, pad grandi e finestra poco invasiva.*

- Mostra fino a 5 pad rapidi sulla stessa riga.
- Le frecce permettono di scorrere altri pad se il set ne contiene piu di 5.
- ALTRO apre il menu con comandi rapidi: stop, aggiunta file, cartella, ripristino default, rinomina, elimina e ritorno alla gestione completa.
- FULL torna alla finestra completa.

# Ripristino set default

Se il set LIVE BASE viene cancellato o modificato per errore, premere DEFAULT. Vegas chiede conferma e poi ripristina il set originale. Gli altri set personali non vengono toccati.

- In modalita FULL premere DEFAULT nella barra superiore.
- In modalita MINI aprire ALTRO e scegliere Ripristina set default.
- Dopo il ripristino il set LIVE BASE viene selezionato automaticamente.

# Creazione pad

| Tipo pad | Uso consigliato |
|---|---|
| File audio | Effetti rapidi come applausi, sirena, risata, avvisi o jingle. |
| Audio + GIF | Effetto audio abbinato a una GIF/video da mostrare nella finestra karaoke. |
| Testo | Messaggi animati come buon divertimento, pausa, auguri o annunci. |
| Foto | Slideshow di immagini con transizione e durata regolabile. |